

Attivazione pacchetto PEC GOLD

Procedure preliminari di configurazione della chiavetta USB o della smart card

Per aderire al pacchetto gold (PEC GOLD) è necessario installare il programma CONSOLLE AVVOCATO, scaricabile gratis dall'area Download del punto d'accesso: inserire la chiavetta USB/smart card → collegarsi al punto d'accesso cliccando sul collegamento in alto a destra del nostro sito (www.ordineavvocati.lecco.it → Processo Civile Telematico <http://lecco.ul.consiglioordineavvocati.it/pda/PdAHomePage.jsp#>) → accesso area privata → download → tools → installare JAVA RUNTIME e successivamente CONSOLLE AVVOCATO (che si trova in “download”).

All'apertura del programma potrebbero comparire i seguenti **messaggi d'errore**:

- “IMPOSSIBILE CONTATTARE L'HOS REMOTO”
- “ERRORE DI CONNESSIONE SSL”
- “ERRORE DI INIZIALIZZAZIONE PROTOCOLLO SSL”

In tal caso, è necessario **configurare la chiavetta USB / smart card** all'interno di CONSOLLE AVVOCATO, come da istruzioni, in base al tipo di supporto utilizzato:

Chiavetta USB Infocert (Camera di Commercio):

entrare nel menu di gestione della chiavetta → impostazioni → utilizza la Bk con le applicazioni del tuo pc → installare il programma Bit4id quindi riavviare il pc.

Entrare in consolle → configurazione → sicurezza e smart card → selezionare come driver St-incard_criptoky2 → verifica pin

compariranno due certificati, cliccare su ok e procedere con l'attivazione del pacchetto Gold.

Tessera “ACCEDO” di colore azzurro:

configurazione → sicurezza e smart card → spuntare come driver

OberthurCns → verifica pin

compariranno due certificati, cliccare su ok e procedere con l'attivazione del pacchetto Gold.

Tessera “ACCEDO” di colore bianco:

configurazione → sicurezza e smart card → spuntare come driver

St-incard_criptoky2 → verifica pin

compariranno due certificati, cliccare su ok e procedere con l'attivazione del pacchetto Gold.

Chiavetta USB Accedo Compact Dcs di colore grigio:

verificare il tipo di chip all'interno del supporto rimuovendo il coperchietto grigio.

Se il chip è di colore bianco - dopo aver richiuso la chiavetta -

entrare in consolle → configurazione → sicurezza e smart card → selezionare come driver OberthurCns → verifica pin

compariranno due certificati, cliccare su ok e procedere con l'attivazione del pacchetto Gold.

Se il chip è di colore rosso oppure bianco con dei numeri stampati sopra - dopo aver richiuso la chiavetta -

entrare in consolle → configurazione → sicurezza e smart card → selezionare come driver St-incard_criptoky2 → verifica pin

compariranno due certificati, cliccare su ok e procedere con l'attivazione del pacchetto Gold.

Chiavetta USB Accedo Memory Dcs di colore bianco e arancione:

Entrare nel menu di gestione della chiavetta(autorun.exe) → utilities → import certificato
installare il programma Bit4id → riavviare il pc.

Verificare il tipo di chip della chiavetta controllando l'etichetta della scatola di cartone
in cui il supporto è stato consegnato oppure tramite il foglio dei codici pin/puk.

Se chip Oberthur entrare in console → configurazione → sicurezza e smart card
selezionare come driver OberthurCns → verifica pin

compariranno due certificati, cliccare su ok e procedere con l'attivazione del pacchetto Gold

Se chip Incard entrare in console → configurazione → sicurezza e smart card

selezionare come driver St-incard_criptoky2 → verifica pin

compariranno due certificati, cliccare su ok e procedere con l'attivazione del pacchetto Gold.

Tessera Infocert di colore verde/blu:

configurazione → sicurezza e smart card → spuntare come driver

St-incard_criptoky2 → verifica pin

compariranno due certificati, cliccare su ok e procedere con l'attivazione del pacchetto Gold.